

# 来了 100 机房版安装手册

## 目录

- 一、来了 100 机房版安装说明..... 2
- 二、来了 100 机房版安装流程..... 3

# 一、来了 100 机房版安装说明

## 考试用的教师机：

每个试室配备一台考试用的教师机，教师机硬件最低要求如下：

- **处理器**：2 GHz 双核处理器（如 Intel 或 AMD 处理器）
- **内存**：4 GB RAM（推荐 8 GB 或以上以获得更好的性能）
- **存储**：至少 200 GB 的可用硬盘空间
- **操作系统**：操作系统最低为 Windows 7 SP1 或更高版本。

## 考试用的学生机：

必须配备网卡、声卡、带有麦克风的耳机；声卡需经测试符合考试录音效果的要求；麦克风必须是有方向性的，不能是开放式的；耳机需要有隔音的效果，考生用学生机硬件最低要求如下：

- **处理器**：2 GHz 双核处理器（如 Intel 或 AMD 处理器）
- **内存**：4 GB RAM（推荐 8 GB 或以上以获得更好的性能）
- **存储**：至少 50 GB 的可用硬盘空间
- **操作系统**：操作系统最低为 Windows 7 SP1 或更高版本。
- **网络环境**：1000M 的以太网。


## 二、来了 100 机房版安装流程

### 1. 官网下载 “来了 100 机房版安装工具”



来了100 机房安  
装工具.exe

### 2. 双击“来了 100 机房版安装工具”遇到如下界面 请选择“是”启动安装程序



### 3. 等待版本检测结束后程序会自动前往安装流程



备注：如果当前机房版安装工具版本较低，请前往官网进行下载最新版本。

## 4. 选择安装 教师版 或者 学生版




### 安装来了100 机房版（教师）


1. 选择左侧教师版图标




2. 选择程序安装位置的盘符，点击下一步




3. 安装工具会连接服务器获取最新版本的来了100 机房版（教师）应用程序。



4. 下载完成后会自动进行安装，无需进行操作，等待程序安装完成并且自动启动教师机。



注意： 若遇到防火墙安全警报， 请点击 “允许访问” 如下图：



5. 教师端成功启动，程序安装完成。



## 安装来了 100 机房版（学生）

### 注意：

1. 安装学生端前，请先解除学生机上的还原系统再进行安装操作。
2. 请先将教师端更新为最新版本后再使用安装工具安装学生端。

### 网络环境说明：


1. 学生端与教师端需在同一局域网端内；
2. 学生端与教师端需能相互 ping 通

1. 选择右侧学生版图标





2. 选择安装位置，参考教师端安装


3. 安装工具会搜索在同一局域网内可以 ping 通的教师端，并连接教师端。



4. 连接成功后自动开始下载最新版本的来了 100 机房版（学生）安装包。







6. 下载完成后会自动进行安装，无需进行操作，等待程序安装完成并且自动启动学生机（参考教师机安装）。

**注意：**

1. 安装工具在进行教师端，学生端安装的过程中可能出现未响应或卡顿。请耐心等待安装，不要强制关闭安装程序，以免安装失败。
2. 遇到任何安装问题请联系客服。
3. 安装过程中请关闭所有杀毒程序，以免安装失败。

